

# GEODI ve MOBIDI Office Temel Kurulum ve Sistem İsterleri

Bu dokümanda kurumunuzda yapılacak olan kurulumların ihtiyaç duyduğu donanım ve diğer isterleri bulacaksınız. Çalışmamızı daha hızlı ve doğru yapabilmemiz için aşağıdaki formu doldurarak bize iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

## Kontakt Kişiler

Adı Soyadı	Görevi	e-Posta	Sabit/Mobil Telefon

## Donanım Gereksinimleri

	10-50 Kullanıcı	50-300 Kullanıcı	300-1000+ Kullanıcı
<b>Yeterli Donanım (Sanal veya Fiziksel Sunucu)</b>	8Gb Bellek 4 Çekirdek 500Gb+	16Gb 8 Çekirdek SSD Disk	32+Gb 8+ Çekirdek SSD Disk
<b>Önerilen Donanım</b>	16Gb 8 Çekirdek SSD Disk	32Gb 8 Çekirdek SSD Disk	Birden çok makine
<b>İşletim Sistemi</b>	Windows 8 ve üzeri .NET Framework 4.0 IIS isteğe bağlı		

- Disk kapasitelerine Veri için gereken disk İhtiyacı dahil değildir.
- Azure, Amazon, Natro, Radore gibi bulut servisler ile uyumludur.

- Deęerler kullanım yoęunluęuna, performans beklentilerine ve aynı bilgisayarda alıřan dięer yazılımlara gre deęiřebilir.
- FacePro veya ImagePro ęrenme iřlemleri kurumunuz iinde yapılacak ise bir veya daha fazla CUDA destekli NVIDIA GPU olması gereklidir. Detayları nvidia.com sitesinde bulabilirsiniz.
- MOBIDI iin, MOBIDI Ofis kullanıcı sayısı kullanılmalıdır.

## Kullanıcı Bilgisayar Gereksinimleri

- GEODI ve MOBIDI Ofis kullanıcılarının tek ihtiyacı internet browserdır. Windows, Linux,iOS,Android veya Pardus kullanabilirler. Chrome, Firefox, Safari, Yandex , Internet Explorer 9+ desteklenir.
- MOBIDI kullanıcıları iOS veya Android herhangi bir akıllı telefon veya tablet kullanabilirler.

## Veri Gereksinimleri

- GEODI Ofis dokümanları, PDF, CAD ve GIS dokümanları (DWG, NCZ, Shape, Raster dosyalar) ve Veri tabanları gibi 200'ü aşkın formatta veriyi doğrudan okur. Elinizdeki verileri hiçbir dönüşüm gerekmeden olduęu şekli bırakabilirsiniz.
- Eęer OCR özellięini kullanacaksanız taranmış verilerin en az 300DPI çözünürlükte olmasını öneririz.
- GEODI kurumunuzda mevcut veri erişim kısıtlarına uyar. LDAP yetkilendirme sisteminizi olduęu gibi kabul eder. Ayrıca ek yetki veya erişim kısıtları da tanımlayabilirsiniz.

## Dięer Konular

- GEODI'ye i aęınızdan erişmek iin varsayılan 3323 portunu açmalısınız. Dilerseniz başka bir port da kullanabilirsiniz.
- Eęer kullanıcıların sistemlere internet üzerinden de erişmesini istiyorsanız sabit bir IP numarası sağlamalısınız. Eriřimi kolaylařtırmak iin [geodi.kurumadi.com](http://geodi.kurumadi.com) benzeri bir sub domain tanımlayabilirsiniz.
- Size uzak erişim verebilmek iin TeamViewer kullanacaęız. Eriřimi sadece firmamıza verecekseniz lütfen sabit IP'miz iin bizi arayınız.